



## Примечания к выпуску

---

openSUSE Leap — это свободная операционная система на базе Linux для Вашего ПК, ноутбука или сервера. Вы можете просматривать веб, управлять почтой и фотографиями, выполнять офисную работу, смотреть видео или слушать музыку. Have a lot of fun!

Участник: Александр Мелентьев

Дата публикации: 2019-11-26, Версия: 15.0.20191126

## Содержание

- 1 Установка 2
- 2 Обновление системы 6
- 3 Изменения в пакетах 9
- 4 Драйверы и оборудование 9
- 5 Рабочий стол 10
- 6 Безопасность 16
- 7 Технические данные 18
- 8 Дополнительные сведения и обратная связь 20

Срок поддержки openSUSE Leap 15.0 закончился. Для поддержания своих систем в обновлённом и защищённом состоянии, обновитесь до текущей версии openSUSE. Перед началом обновления убедитесь, что установили все обновления сопровождения для openSUSE Leap 15.0.

Больше сведений о переходе на новую версию openSUSE приведено по адресу <http://en.opensuse.org/SDB:Distribution-Upgrade>.

Если вы обновляетесь с более старой версии до этого выпуска openSUSE Leap, см. предыдущие примечания здесь: [http://en.opensuse.org/openSUSE:Release\\_Notes](http://en.opensuse.org/openSUSE:Release_Notes).

Информация о проекте доступна по адресу <https://www.opensuse.org>.

## 1 Установка

Данный раздел содержит информацию по установке. Подробные инструкции по обновлению приведены в документации на <https://doc.opensuse.org/documentation/leap/startup/html/book.opensuse.startup/part.basics.html>.

Изучите также *Раздел 4, «Драйверы и оборудование»*.

### 1.1 Использование атомарных обновлений с новой системной ролью *Сервер транзакций*

Установщик теперь поддерживает новую системную роль *Сервер транзакций*, результат усилий проекта openSUSE Kubic. Эта роль предлагает новую систему обновлений, которая применяет обновления атомарно (как одну операцию) и существенно упрощает их откат при необходимости. Эти возможности основаны на тех же утилитах управления пакетами, что применяются в остальных дистрибутивах SUSE и openSUSE. Это означает, что подавляющее большинство RPM-пакетов, работающих с другими ролями openSUSE Leap 15.0, будет работать и с ролью *Сервер транзакций*.



#### Примечание: Несовместимые пакеты

Некоторые пакеты изменяют содержимое `/var` или `/srv` в своих RPM-макросах `%post`. Эти пакеты несовместимы. Если вы обнаружите такой пакет, отправьте сообщение об ошибке.

Для предоставления этих возможностей система обновлений полагается на:

- **Снимки btrfs.** Перед запуском обновления системы создаётся новый снимок корневой файловой системы. После этого все обновления устанавливаются на этот снимок. Чтобы завершить обновление, перезапустите систему с нового снимка. Чтобы откатить обновление, просто загрузитесь с предыдущего снимка.

- **Корневая файловая система только для чтения.** Во избежание проблем и потерь данных, связанных с обновлениями, корневая файловая система должна быть недоступна для записи во всех остальных случаях. Поэтому во время нормальной работы корневой раздел монтируется только для чтения.

Чтобы этот подход работал, нужны два дополнительных изменения в файловой системе: чтобы позволить запись пользовательских конфигураций в `/etc`, этот каталог автоматически настроен на использование OverlayFS. `/var` теперь отдельный под-том с правом записи для процессов.



## Важно: *Transactional Server* Needs At Least 12 GB of Disk Space

The system role *Transactional Server* needs a disk size of at least 12 GB to accommodate Btrfs snapshots.

При работе с транзакционными обновлениями всегда используйте команду **transactional-update** вместо YaST и Zypper для любого управления ПО:

- Обновить систему: **transactional-update up**
- Установить пакет: **transactional-update pkg in ИМЯ\_ПАКЕТА**
- Удалить пакет: **transactional-update pkg rm ИМЯ\_ПАКЕТА**
- Для отката к последнему снимку убедитесь, что система загружена со следующего за ним снимка и запустите: **transactional-update rollback**  
При желании укажите идентификатор снимка в конце команды, чтобы откатиться на определённый снимок.

When using this system role, by default, the system will perform a daily update and reboot between 03:30 am and 05:00 am. Both of these actions are systemd-based and if necessary can be disabled using **systemctl**:

```
tux@linux > sudo systemctl disable --now transactional-update.timer rebootmgr.service
```

Подробнее о транзакционных обновлениях читайте в блоге openSUSE Kubic: <https://kubic.opensuse.org/blog/2018-04-04-transactionalupdates/> и <https://kubic.opensuse.org/blog/2018-04-20-transactionalupdates2/>.

## 1.2 Установка минимальной системы

В минимальной системе отсутствуют некоторые функции, которые часто принимаются как должное:

- Отсутствует интерфейс для программного брандмауэра. Можно дополнительно установить пакет firewalld.
- Отсутствует YaST. Можно дополнительно установить шаблон patterns-yast-yast2\_basis.

## 1.3 Installing on Hard Disks With Less Than 12 GB of Capacity

The installer will only propose a partitioning scheme if the available hard disk size is larger than 12 GB. If you want to set up, for example, very small virtual machines images, use the guided partitioner to tune partitioning parameters manually.

## 1.4 UEFI — единый интерфейс EFI

Перед установкой openSUSE на систему, загружающуюся с помощью UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), вам настоятельно рекомендуется проверить наличие обновлений прошивки, рекомендованных производителем, и в случае их существования установить такие обновления. Предустановленная Windows 8 или более новая является верным признаком того, что ваша система использует UEFI.

**Обоснование:** Некоторые прошивки UEFI содержат ошибки, приводящие к сбою в случае записи слишком большого объема данных в область хранения UEFI. Что характерно, никто точно не знает, насколько «большой» объем приводит к такому сбою.

openSUSE минимизирует этот риск, записывая минимальный объём данных, необходимых для загрузки ОС. Под минимальным понимается указание прошивке UEFI на расположение загрузчика openSUSE. Специальные возможности ядра Linux, использующие область хранения UEFI для сведений о загрузках и сбоях (psstore), по умолчанию отключены. Тем не менее, рекомендуется установить все рекомендованные производителем обновления прошивки.

## 1.5 UEFI, GPT и разделы MS-DOS

Вместе со спецификацией EFI/UEFI применяется новый способ разметки: GPT (GUID Partition Table). Он использует глобально уникальные идентификаторы (128-битные значения в виде 32 шестнадцатеричных цифр) для определения устройств и типов разделов. Кроме этого, спецификация UEFI разрешает использование устаревших разделов MBR (MS-DOS). Загрузчики Linux (ELILO или GRUB2) пытаются автоматически создать GUID для таких разделов и сохранить изменения в прошивке. Такие GUID могут часто изменяться, что приводит к перезаписи данных прошивки. Перезапись состоит из двух разных действий: удаления старой записи и создания новой записи на замену старой.


В современных прошивках есть сборщик мусора, собирающий удалённые записи и освобождающий память, зарезервированную под старые записи. Проблема возникает в случае, когда глючная прошивка не освобождает такие записи; это может привести к невозможности загрузки системы.

Чтобы обойти эту проблему, конвертируйте устаревший раздел MBR в новый GPT.

## 1.6 Масштабирование интерфейса установщика на компьютерах с HiDPI экранами

Установщик YaST не масштабирует по умолчанию свой интерфейс для экранов с высоким DPI. Если у вас HiDPI-экран, то вы можете настроить YaST на корректное масштабирование. Чтобы сделать это, добавьте параметр QT\_AUTO\_SCREEN\_SCALE\_FACTOR=1 в командную строку загрузчика.

## 2 Обновление системы

В этом разделе перечислены замечания, связанные с обновлением системы. Подробные инструкции по обновлению приведены в документации по адресу <https://doc.opensuse.org/documentation/leap/startup/html/book.opensuse.startup/cha.update.osuse.html> .

Изучите также *Раздел 4, «Драйверы и оборудование»*.

Кроме того, проверьте *Раздел 3, «Изменения в пакетах»*.

### 2.1 Обновление с openSUSE Leap 42.3

#### 2.1.1 Понижение версий пакетов при системном обновлении

The RPM package information of packages shipped in openSUSE Leap 15.0 contain an added openSUSE Leap version string. For this reason, packages that contain the same upstream version of software as shipped in openSUSE Leap 42.3 will be displayed as downgrades, even though they actually contain the same software but compiled for a newer operating system.

#### 2.1.2 `cryptconfig` удалён

Предыдущие версии openSUSE Leap поддерживали шифрование индивидуальных домашних каталогов через `cryptconfig`. Эта возможность и пакет `cryptconfig` более недоступны в openSUSE Leap 15.0.

Чтобы зашифровать пользовательские данные в openSUSE Leap 15.0, зашифруйте весь раздел/том с домашними каталогами.



#### Подсказка: Расшифровка перед обновлением

We encourage you to decrypt encrypted home directories before performing an upgrade from openSUSE Leap 42.3. While under openSUSE Leap 15.0, existing encrypted home directories can still be used (the underlying technology, `pam_mount`, is still available), there may not be an easy upgrade path in the future.

Также не существует простого способа индивидуально зашифровать домашние каталоги пользователей, добавленных после обновления до openSUSE Leap 15.0.

### 2.1.3 Postfix Admin Uses Backwards-Incompatible Directory Layout

Starting with the version 3.2, as shipped in openSUSE Leap 15.0, Postfix Admin (package postfixadmin) uses a new and backwards-incompatible directory layout:

- Конфигурационные файлы перемещены в /etc/postfixadmin.
- PHP-код перемещён в /usr/share/postfixadmin.
- Кэш Smarty перемещён в /var/cache/postfixadmin.

Postfix Admin no longer reads configuration files from their previous locations and the configuration is not migrated automatically. Therefore, you need to migrate the following items manually:

- config.local.php из /srv/www/htdocs/postfixadmin в /etc/postfixadmin.
- Если вы вносили изменения в config.inc.php, то в идеале их нужно объединить в /etc/postfixadmin/config.local.php. Мы рекомендуем оставить config.inc.php без изменений.
- В настройках Apache добавьте или включите псевдоним /postfixadmin:
  - Чтобы псевдоним стал доступен на всех виртуальных хостах, запустите:

```
tux@linux > sudo a2enflag POSTFIXADMIN && rcapache2 restart
```

- Чтобы псевдоним был доступен на определённом виртуальном хосте, добавьте его в настройки этого виртуального хоста.

### 2.1.4 Сбой обновления без сети при маппинге зашифрованных дисков по имени

Использование обновления без сети на компьютере с зашифрованным разделом данных, например, /home, может привести к падению установщика YaST при выборе предыдущей установки.

Это происходит, когда зашифрованный раздел с данными указан в /etc/fstab по имени device mapper, например, /dev/mapper/cr\_home. В установочном окружении YaST не может ассоциировать этот путь с обнаруженным томом.

Чтобы использовать возможность обновления без сети, внесите изменения в /etc/fstab таким образом, чтобы вместо имён устройств использовались UUID. Чтобы определить корректные UUID, используйте следующую команду:

```
tux@linux > blkid | grep "ИМЯ_DEVICE_MAPPER"
```

Вывод этой команды будет содержать UUID в кавычках после строки UUID=.

### 2.1.5 У GPG новый формат базы данных ключей

openSUSE Leap 42.3 shipped with GPG 2.0, while openSUSE Leap 15.0 includes GPG 2.2. In between these GPG versions, a new key database format was introduced. GPG 2.2 will automatically upgrade your key ring to the new format. However, the upgraded key ring cannot be used by older versions of GPG anymore.

Если вам нужно сохранить доступ к базе ключей в старом формате, создайте резервную копию каталога ~/.gnupg перед обновлением до openSUSE Leap 15.0.

### 2.1.6 ntpd заменён на Chrony

Демон синхронизации времени ntpd был заменён на более современный демон Chrony. Это изменение означает, что файлы AutoYaST с разделом ntp\_client должны быть обновлены с учётом нового формата для этого раздела. Больше сведений о новом формате AutoYaST ntp\_client приведено по ссылке <https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/#Configuration.Network.Ntp>.

To synchronize time in intervals, YaST sets up a cron configuration file. From openSUSE Leap 15.0 on, the configuration file used for this is owned by the package yast2-ntp-client (previously no package owned it). The configuration file has been renamed from novell.ntp-synchronization to suse-ntp\_synchronization to be consistent with other cron configuration files. The upgrade from previous versions of openSUSE Leap is performed automatically: If a file with the old name is found, it will be renamed and references to ntpd in it will be replaced by chrony references.



## 3 Изменения в пакетах

### 3.1 Устаревшие пакеты

Устаревшие пакеты по-прежнему поставляются как часть дистрибутива, но будут удалены в следующей версии openSUSE Leap. Они существуют для облегчения миграции, но их использование не рекомендуется и для них могут отсутствовать обновления.

Чтобы проверить, имеют ли поддержку установленные пакеты, убедитесь что установлен `lifecycle-data-openSUSE`, а затем используйте команду:

```
tux@linux > zypper lifecycle
```

### 3.2 Удалённые пакеты

Удалённые пакеты более не поставляются как часть дистрибутива.

- `cryptconfig`: более не сопровождался. Вместо него используйте шифрование раздела. Подробнее см. *Раздел 2.1.2, «cryptconfig удалён»*.
- `SuSEfirewall2`: Заменён на `firewalld`. Сведения по миграции на `firewalld` приведены по адресам <https://en.opensuse.org/Firewalld> и <https://doc.opensuse.org/documentation/leap/security/html/book.security/cha.security.firewall.html#sec.security.firewall.firewalld>.
- `php7-imap`: Необязательное расширение IMAP PHP более не поставляется, так как базовая реализация UW IMAP больше не сопровождается.

## 4 Драйверы и оборудование

### 4.1 Зависание машин с картами Nvidia и гибридной графикой

С ядром, поставляемым в openSUSE Leap 15.0 GM, драйвер Nouveau для видеокарт Nvidia может зависнуть при перезагрузке, выключении или при выполнении действий по управлению питанием. Эта ошибка происходит в основном на системах с гибридной графикой, например, ноутбуках с интегрированной картой Intel и дискретной картой Nvidia.

Эта ошибка будет исправлена в обновлении для ядра. Тем не менее, поскольку установочный образ обновлён не будет, эта ошибка может случиться при установке или первой загрузке даже после выпуска обновления. В этом случае в качестве временной меры можно загрузиться с параметром `nouveau.modeset=0`. После установки обновления с исправлением для ядра можно будет удалить этот параметр и снова загружаться без него.

## 4.2 KDE не поддерживается в Wayland с проприетарным драйвером Nvidia

Wayland-сеанс KDE Plasma не поддерживается для проприетарного драйвера Nvidia. Если вы используете KDE и проприетарный драйвер Nvidia, оставайтесь в X-сеансе.

# 5 Рабочий стол

В этой секции перечислены проблемы с рабочими столами в openSUSE Leap 15.0.

## 5.1 Нет клавиши Compose по умолчанию

В предыдущих версиях openSUSE клавиша compose позволяла набирать символы, не входящие в состав обычной раскладки клавиатуры. Например, чтобы набрать «å», можно было нажать и отпустить `Shift`–`Правый Ctrl`, а затем дважды нажать `a`.

В openSUSE Leap 15.0 больше нет предопределённого сочетания клавиш для функции compose, поскольку сочетание клавиш `Shift`–`Правый Ctrl` перестало работать как раньше.

- Для назначения общесистемного сочетания клавиш для compose воспользуйтесь следующими строчками в файле `/etc/X11/Xmodmap`:

```
[...]
!! Third example: Change right Control key to Compose key.
!! To do Compose Character, press this key and afterwards two
!! characters (e.g. `a' and `^' to get 342).
!remove Control = Control_R
!keysym Control_R = Multi_key
!add Control = Control_R
[...]
```

Чтобы раскомментировать код примера, удалите символы `!` в начале каждой строки. Обратите внимание, что настройки из файла `Xmodmap` будут перезаписаны, если вы воспользуетесь командой `setxkbmap`.

- Чтобы определить сочетание клавиш для compose индивидуально для пользователя, используйте утилиту настройки клавиатуры его рабочего стола или утилиту командной строки `setxkbmap`:

```
tux@linux > setxkbmap [...] -option compose:КЛАВИША_COMPOSE
```

В переменной `КЛАВИША_COMPOSE` используйте предпочитаемую кнопку, например, `ralt`, `lwin`, `rwin`, `menu`, `rctl` или `caps`.

- В качестве альтернативы можно использовать метод ввода IBus, позволяющий набирать нужные символы без использования клавиши Compose.

## 5.2 Use `update-alternatives` to Set Display Manager and Desktop Session

In the past, you could use `/etc/sysconfig` or the YaST module `/etc/sysconfig Editor` to define the display manager (also called the login manager) and desktop session. Starting with openSUSE Leap 15.0, the values are not defined using `/etc/sysconfig` anymore but with the alternatives system.

Чтобы изменить значения по умолчанию, используйте следующие альтернативы:

- Display manager: `default-displaymanager`
- Сеанс Wayland: `default-waylandsession.desktop`
- Сеанс X: `default-xsession.desktop`

Например, чтобы проверить значение `default-displaymanager`, используйте:

```
tux@linux > sudo update-alternatives --display default-displaymanager
```

Чтобы сменить `default-displaymanager` на `xdm`, используйте:

```
tux@linux > sudo update-alternatives --set default-displaymanager \
/usr/lib/X11/displaymanagers/xdm
```

Чтобы управлять альтернативами в графическом режиме, используйте модуль YaST `Альтернативы`, который можно установить из пакета `yast2-alternatives`.

## 5.3 Не работает блокировка экрана при использовании GNOME Shell без GDM

При использовании GNOME Shell совместно с отличным от GDM менеджером входа, например, SDDM или LightDM, нельзя заблокировать экран. Кроме того, невозможно сменить пользователя без выхода.

Чтобы иметь возможность заблокировать экран из GNOME Shell, установите GDM в качестве менеджера входа:

1. Убедитесь, что пакет `gdm` установлен.
2. Установить GDM как менеджер экрана:

```
tux@linux > sudo update-alternatives --set default-displaymanager \
/usr/lib/X11/displaymanagers/gdm
```

3. Перезагрузитесь.

## 5.4 Масштабирование SDDM на компьютерах с HiDPI-экранами

Менеджер входа в KDE по умолчанию, SDDM, не масштабирует по умолчанию свой интерфейс для экранов с высоким DPI. Если у вас HiDPI-экран, то вы можете настроить SDDM на корректное масштабирование с помощью конфигурационного файла `/etc/sddm.conf`:

```
[X11]
EnableHiDPI=true
ServerArguments=-nolisten tcp -dpi ЗНАЧЕНИЕ_DPI
```

Replace `DPI_VALUE` with an appropriate DPI value, such as `192`. For best scaling results, use a DPI value that is a multiple of the default 96 DPI.

## 5.5 Масштабирование интерфейса YaST на компьютерах с HiDPI-экранами

YaST не масштабирует по умолчанию свой интерфейс для экранов с высоким DPI. Если у вас HiDPI-экран, то вы можете настроить YaST на корректное масштабирование. Чтобы сделать это, задайте переменную окружения `QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=1`.

## 5.6 Использование автоматического масштабирования приложений на Qt в установках со смесью HiDPI и обычных мониторов

Qt поддерживает автоматическое помониторное масштабирование в X. Для вычисления размера шрифта основного монитора используется значение DPI виртуального экрана X. По умолчанию это 96 DPI. Для вычисления размеров шрифтов на остальных мониторах используется относительный DPI основного монитора.

Два широко используемых окружения рабочего стола принудительно обходят такое поведение Qt, так что этот пункт к ним не относится:

- GNOME will set `Xft.dpi` to the configured multiple of 96 DPI.
- KDE Plasma отключает автоматическое масштабирование Qt и использует настройки ручного масштабирования.

On other desktops, this behavior of Qt can lead to undesirable situations such as the following: If the primary display is High-DPI ( $\geq 144$  DPI), fonts in Qt applications that request scaling, such as VLC, are effectively scaled to half the desired size on all monitors. Applications which do not request scaling, such as YaST (with default settings), use the same DPI value on all monitors. Hence, they will look smaller on the High-DPI monitor.

Для обхода этой проблемы можно использовать один из этих способов:

- Используйте в качестве основного монитор с обычным DPI. Тогда приложения, требующие масштабирования, будут корректно отображаться на HiDPI-мониторе.
- Задайте подходящий DPI для шрифтов (`Xft.dpi`). Это можно сделать с помощью утилиты настройки вашего рабочего стола. Либо после каждого входа запускайте следующую команду:

```
tux@linux > echo Xft.dpi:ЗНАЧЕНИЕ_DPI | xrdp -nocpp -merge
```

Замените `ЗНАЧЕНИЕ_DPI` на подходящее для основного монитора значение.

## 5.7 Общий доступ к экрану в Firefox или Chromium не работает на Wayland

Firefox и Chromium позволяют веб-инструментам, например, приложениям для видеоконференций, получить доступ ко всему экрану или отдельным окнам приложений. Эта функциональность в настоящее время не поддерживается ни одним браузером при использовании сеанса Wayland.

Чтобы позволить общий доступ к экрану в Firefox или Chromium, используйте X-сеанс.


## 5.8 Воспроизведение MP3-файлов

Кодеки для воспроизведения файлов MP3 входят в состав стандартного репозитория.

Чтобы использовать этот декодер в приложениях и фреймворках на базе gstreamer, например, Rhythmbox или Totem, установите пакет gstreamer-plugins-ugly.

## 5.9 В LibreOffice нет поддержки шрифтов Type-1

LibreOffice версии 5.3 и выше больше не поддерживает устаревшие шрифты в формате Type-1 (расширения .afm и .pfb). Это никак не скажется на работе большинства пользователей, поскольку современные шрифты доступны в формате TrueType (.ttf) либо OpenType (.otf).

Если на вашу работу это влияет, преобразуйте шрифты Type-1 в поддерживаемый формат, например, TrueType, и используйте преобразованные шрифты. Преобразование можно выполнить с помощью приложения FontForge (пакет fontforge), входящего в состав openSUSE. Сведения по написанию скриптов для преобразования приведены по адресу <https://fontforge.github.io/en-US/documentation/scripting/> .

## 5.10 Изменения в рендеринге шрифтов FreeType

У FreeType 2.6.4 появился новый интерпретатор хинтинга для глифов (версия 38), результат работы которого больше соответствует другим операционным системам, но некоторым может показаться «более размытым». Чтобы восстановить предыдущее поведение FreeType, задайте следующую переменную окружения на любом выбранном уровне (системном, пользовательском или для конкретной программы):

```
FREETYPE_PROPERTIES="truetype:interpreter-version=35"
```

## 5.11 Включение интеграции браузеров в KDE Plasma

Интеграция браузеров в Plasma для Firefox и Chromium/Chrome позволяет отслеживать воспроизведение и загрузки с помощью системных инструментов KDE и предоставлять быстрый доступ к вкладкам из панели *Запуск команд* KDE Plasma.

Интеграция браузеров состоит из двух компонентов, работающих совместно:

- Компонент для рабочего стола можно установить с помощью системного пакета `plasma-browser-integration`.
- Компонент для браузера следует установить из магазина дополнений вашего браузера:
  - Для Firefox: <https://addons.mozilla.org/firefox/addon/plasma-integration/> ↗
  - Для Chromium/Chrome: <https://chrome.google.com/webstore/detail/plasma-integration/cimiefiaegbelhefgklhhakcgmhkai> ↗

Учтите, что эта функция ещё в разработке и в openSUSE Leap 15.0 поставляется её ранняя версия.

## 5.12 Загрузка модуля Emacs `psgml`

Из-за конфликтов с модулями Emacs в установке по умолчанию openSUSE Leap 15.0 больше не может автоматически загружать модуль `psgml`. Более подробные сведения приведены в файле `README` из пакета `psgml`.

## 6 Безопасность

В этом разделе приведены изменения в возможностях безопасности openSUSE Leap 15.0.

### 6.1 GPG больше не поддерживает ключи GPG V3, что приводит к предупреждениям от Zypper/rpm

openSUSE Leap 42.3 shipped with GPG 2.0, while openSUSE Leap 15.0 includes GPG 2.2. In between these GPG versions, support for GPG V3 keys was removed. If your system's key database still contains GPG V3 keys, you may receive warnings about this when executing Zypper or **rpm** commands, as these commands are checking the integrity of the package database. These warnings take the form `warning: Unsupported version of key: V3`.

Обычно такие предупреждения безвредны, поскольку эти ключи могли использоваться для репозитория, которые больше не используются или уже обновили ключи. Однако, если эти ключи до сих пор активно применяются используемым репозиторием, они должны быть заменены как можно скорее:

- Инструменты управления пакетами в openSUSE Leap 15.0 больше не могут использовать их для проверки целостности пакетов.
- Сами ключи небезопасны. Так что несмотря на то, что более старые инструменты управления пакетами будут использовать их для проверки целостности пакетов, самими результатами проверки более доверять нельзя.

Чтобы удалить такие ключи, выполните следующее:

1. Запустите команду **rpm** с высокой детализацией и проверьте вывод:

```
tux@linux > rpm -vv -qf /etc
ufdio: 1 reads, 18883 total bytes in 0.000006 secs
[...]
D: read h# 168 Header sanity check: OK
warning: Unsupported version of key: V3
[...]
```

В этом примере, заголовок 168 связан с просроченным ключом — предупреждение появляется сразу после сообщения о проверке этого заголовка.



2. Выясните номер ключа, связанный с этим заголовком:

```
tux@linux > rpm -q --querybynumber ЗАГОЛОВОК
```

Замените ЗАГОЛОВОК на требуемый номер заголовка. В данном примере это будет 168.

Эта команда возвращает идентификатор ключа, начинающийся с gpg-pubkey-.

3. (Необязательно) Используйте идентификатор ключа (ID\_КЛЮЧА), чтобы узнать о нём больше:

```
tux@linux > rpm -qi ID_КЛЮЧА
```

4. Удалите ключ из системы:

```
tux@linux > sudo rpm -e ID_КЛЮЧА
```

5. Если при последующем использовании инструментов управления пакетами вы снова увидите предупреждения, повторите процедуру.

## 6.2 Команда **systemctl stop apparmor** не работает

В прошлом было легко запутаться и не заметить разницу между тем, как сходно названные подкоманды **systemctl reload** и **restart** работали для AppArmor:

- **systemctl reload apparmor** корректно перезагружала все профили AppArmor (это было и остаётся рекомендованным способом перезагрузки профилей AppArmor.)
- **systemctl restart apparmor** приводила к остановке AppArmor и выгрузке всех профилей, что оставляло все существующие процессы без ограничений. Т.е. ограничения применялись только к вновь запущенным процессам.

Увы, **systemd** не предоставляет решения в рамках формата своих unit-файлов для проблемы, создаваемой сценарием **restart**.

Начиная с AppArmor 2.12, команда **systemctl stop apparmor** работать не будет. В качестве одного из последствий команда **systemctl restart apparmor** теперь будет корректно перезагружать профили AppArmor.

Для выгрузки всех профилей AppArmor используйте новую команду **aa-teardown**, соответствующую старому поведению **systemctl stop apparmor**.

Подробнее см. [https://bugzilla.opensuse.org/show\\_bug.cgi?id=996520](https://bugzilla.opensuse.org/show_bug.cgi?id=996520) и [https://bugzilla.opensuse.org/show\\_bug.cgi?id=853019](https://bugzilla.opensuse.org/show_bug.cgi?id=853019).

## 7 Технические данные

### 7.1 Обновлённая раскладка подтомов btrfs

openSUSE Leap 15.0 представляет новую раскладку подтомов Btrfs, стремящуюся к следующему:

- Упрощение снимков и откатов
- Предотвращение случайной потери данных
- Улучшение производительности баз данных и образов ВМ, хранящихся в /var

Вместо использования множества подтомов для разных подкаталогов /var, openSUSE Leap 15.0 использует один подтом для всего /var. Функция копирования при записи на этом подтоме отключена.

Не существует предопределённого способа обновиться на новую раскладку подтомов. Так что если вы захотите воспользоваться предоставляемыми ей преимуществами, то убедитесь, что устанавливаете openSUSE Leap 15.0 начисто, а не обновляетесь.


Больше сведений о раскладке подтомов Btrfs по умолчанию до и после этого изменения приведено по адресу <https://en.opensuse.org/SDB:BTRFS>.

### 7.2 Wicked: Using RFC 4361 DHCPv4 `client-id` on Ethernet

RFC 4361 обновляет `client-id`, определённый в разделе 9.14 RFC 2132, для совместимости с DHCP 6 `client-id` (`duid`). использование RFC 4361 обязательно для Infiniband (RFC 4390), а также требуется для выполнения обновлений записей DNS в той же зоне для адресов DHCP 4 и DHCP 6 по Ethernet.

В openSUSE Leap 15.0:

- Сервер ISC DHCP 4.3.x поддерживает новый RFC 4361 (требуется для обновления DNS)
- Wicked предоставляет возможность отправки такого client-id и автоматического использования client-id из DHCPv6 в DHCPv4 (используется в Infiniband).

Чтобы отправить client-id во время установки, используйте linuxrc (см. также <https://en.opensuse.org/SDB:Linuxrc> ) со следующим ifcfg:

```
ifcfg=eth0=dhcp,DHCLIENT_CLIENT_ID=01:03:52:54:00:02:c2:76,DHCLIENT6_CLIENT_ID=00:03:52:54:00:02:c2:76
```

Больше сведений приведено в документации по параметрам dhcp4 "create-cid", dhcp6 "default-duid" в man 5 wicked-config, wicked duid --help и wicked iaid --help.

Традиционно используемый DHCPv4 client-id по RFC 2132 составляется из кода типа оборудования (01 для Ethernet) и аппаратного адреса (MAC-адреса), например:

```
01:52:54:00:02:c2:76
```

client-id по RFC 4361 начинается с 0xff (вместо кода типа оборудования), затем идёт DHCPv6 IAID (interface-address association ID, идентификатор интерфейса машины), затем DHCPv6 DUID (client-id, идентифицирующий машину).

При использовании DUID на основе типа и адреса оборудования выше (используемый по умолчанию тип LLT), новый DHCPv4 client-id по RFC 4361 будет таким:

- При использовании в качестве IAID последних байтов MAC-адреса:  
ff:00:02:c2:76:00:01:xx:xx:xx:xx:52:54:00:02:c2:76
- При использовании в качестве IAID просто инкрементируемого числа:  
ff:00:00:00:01:00:01:xx:xx:xx:xx:52:54:00:02:c2:76



xx:xx:xx:xx в DUID-LLT — это метка времени создания. В DUID-LL (00:03:00:01:MAC) нет метки времени.

## 8 Дополнительные сведения и обратная связь

- Читать файлы README на установочном носителе.
- Просмотреть подробный журнал изменений конкретного пакета из его RPM:

```
tux@linux > rpm --changelog -qp ИМЯ_ФАЙЛА.rpm
```

Замените ИМЯ\_ФАЙЛА на имя пакета RPM.

- Хронологический журнал всех изменений в обновлённых пакетах приведён в файле ChangeLog на верхнем уровне диска.
- Больше сведений вы найдёте в каталоге docu на диске.
- Дополнительная и обновлённая документация по адресу <https://doc.opensuse.org/> .
- Последние новости от openSUSE по адресу <https://www.opensuse.org> .

Авторские права © SUSE LLC